

Manuale tecnico mail Racine

Configurazione smartphone/client di posta mail

SERVER IN INGRESSO

Server: imap.racine.ra.it

Porta: 143

Tipo di sicurezza: TLS/STARTTLS

Server: pop.racine.ra.it

Porta: 110

Tipo di sicurezza: TLS/STARTTLS

Oppure (dipende dal client)

Server: pop.racine.ra.it

Porta: 995

Tipo di sicurezza: SSL/TLS

SERVER IN USCITA

Server SMTP: smtp.racine.ra.it

Porta: 587

Tipo di sicurezza: TLS/STARTTLS

Richiesta autenticazione: Si (indirizzo mail/password)

Configurare ad esempio il client THUNDERBIRD

Configura un account email esistente

Utilizza il tuo indirizzo email attuale

Nome: ⓘ

Indirizzo email: ⓘ

Password: ⓘ

Ricorda password

	IN ENTRATA	IN USCITA
Protocollo:	<input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="SMTP"/>
Server:	<input type="text" value="imap.racine.ra.it"/>	<input type="text" value="smtp.racine.ra.it"/>
Porta:	<input type="text" value="143"/>	<input type="text" value="587"/>
SSL:	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>
Autenticazione:	<input type="text" value="Password normale"/>	<input type="text" value="Password normale"/>
Nome utente:	<input type="text" value="nomeutente@racine.ra.it"/>	<input type="text" value="nomeutente@racine.ra.it"/>

Configurare ad esempio il client OUTLOOK

Cambia account ✕

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server

Tipo account:

Server posta in arrivo:

Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

Impostazioni posta elettronica Internet ✕

Generale **Server della posta in uscita** Connessione Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione:

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)

Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale | Server della posta in uscita | Connessione | Impostazioni avanzate

Numeri porte server

Server posta in arrivo (POP3):

Il server richiede una connessione crittografata (SSL)

Server posta in uscita (SMTP):

Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente:

Timeout server

Breve Lungo 1 minuto

Recapito

Lascia una copia dei messaggi sul server

Rimuovi dal server dopo

Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata"